



ptc[®] mathcad prime[®]

**Руководство по
установке и
администрированию
4.0**

© Корпорация PTC Inc. и/или ее дочерние компании, 2017. Все права защищены.

Пользовательская и учебная документация корпорации PTC Inc. и ее дочерних компаний (в совокупности — «PTC») подпадает под действие законов США и других стран об авторских правах и предоставляется на условиях лицензионного соглашения, ограничивающего копирование, разглашение и использование такой документации. Настоящим PTC предоставляет обладателям лицензии право изготавливать печатные копии документации, если она прилагается на носителе программного обеспечения, но только для личного или внутреннего использования в соответствии с лицензионным соглашением, на условиях которого разрешается использовать программное обеспечение. Любая изготовленная копия должна содержать уведомление об авторских правах PTC и другие уведомления о правах собственников, предоставляемые PTC. Запрещается копировать учебные материалы без письменного согласия PTC. Запрещается разглашать, передавать, изменять или сокращать документацию в любой форме, включая электронные носители, передавать или делать общедоступной любыми способами без предварительного письменного согласия PTC, и разрешение на изготовление таких копий не предоставляется. Данная информация предоставляется только для ознакомления, может быть изменена без уведомления и не должна толковаться как гарантия или обязательство PTC. PTC не несет ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности в данном документе.

Это программное обеспечение предоставляется на условиях письменного лицензионного соглашения, содержит важные коммерческие тайны и сведения, являющиеся собственностью компании, и защищено законами об авторском праве США и других стран. Запрещается копировать или распространять это программное обеспечение в любом виде и на любом носителе, раскрывать третьим сторонам или использовать его любым способом, не предусмотренным в лицензионных соглашениях на программное обеспечение, без предварительного письменного разрешения PTC.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ЕГО ДОКУМЕНТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗЫСКАНИЮ УБЫТКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПОРЯДКЕ ИЛИ К УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ.

PTC считает нарушение авторских прав на программное обеспечение преступлением, и соответственно рассматривает нарушителей. Мы не позволяем незаконно использовать программные продукты PTC, и преследуем (как в гражданском, так и уголовном порядке) тех, кто это делает, используя все законные средства, включая общедоступные и частные средства контроля. В частности PTC использует мониторинг данных и технологии «просеивания» данных для получения и передачи данных о пользователях, использующих незаконные копии программного обеспечения PTC. Сбор данных о пользователях, использующих программное обеспечение, лицензированное корпорацией PTC и ее уполномоченными дистрибьюторами, не осуществляется. Если вы используете незаконную копию нашего программного обеспечения и не согласны со сбором и передачей этих данных (включая в США), немедленно прекратите использование незаконной версии и обратитесь в PTC, чтобы получить лицензированную копию.

Важная информация об авторских правах, товарных знаках, патентах и лицензиях: см. "О программе" или уведомление об авторских правах в программном обеспечении PTC.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА США


Программное обеспечение PTC и сопутствующая документация являются коммерческим компьютерным программным обеспечением и коммерческой компьютерной документацией, подпадающими под условия раздела о компьютерном программном обеспечении документа FAR

12.212(a)-(b) (MAY 2014) для гражданских организаций или раздела об основополагающих принципах DFARS 227.7202-1(a) и раздела о коммерческих компьютерных программах – ограничении прав 227.7202-3(a) (FEB 2014) для Министерства обороны США, и предоставляются Правительству США только по коммерческой лицензии. Использование, копирование и распространение программ Правительством США ограничивается положениями приведенными в применимом лицензионном соглашении корпорации PTC.

PTC Inc., 140 Kendrick Street, Needham, MA 02494 USA

Оглавление

Сведения о данном руководстве	7
Установка PTC Mathcad	15
Перед началом работы	16
Сведения о мастере установки продуктов PTC	16
Установка PTC Mathcad	18
Настройка установки.....	21
Установка Справочного центра на веб-сервере.....	22
Использование PTC Mathcad и Справочного центра PTC Mathcad с другими языками.....	23
Управление лицензиями	25
Сведения об управлении лицензиями	26
Использование PTC Mathcad Express.....	27
Получение лицензии	27
Установка FLEXNet Publisher	31
Заимствование лицензий	45
Перенос файла лицензии на другой сервер или рабочую станцию.....	46
Установка и конфигурирование PTC Diagnostic Tools.....	47
Обзор.....	48
Установка PTC Diagnostic Tools	48
Конфигурирование PTC Diagnostic Tools	48
Использование PTC Diagnostic Tools	50
Удаление PTC Diagnostic Tools.....	50
Приложение А.Установка PTC Mathcad в автоматическом режиме	51
Автоматическая установка - рекомендации и преимущества	52
Рабочий процесс автоматической установки.....	52
Синтаксис команды автоматической установки.....	53
Расположение XML-файлов	54
Правка XML-файлов	54
Установка PTC Diagnostic Tools в автоматическом режиме.....	59



Сведения о данном руководстве

Рекомендации по чтению данного руководства

Документ *Руководство по установке и администрированию PTC Mathcad Prime 4.0* предназначен в первую очередь для системных администраторов, ответственных за установку и поддержку PTC Mathcad и любых выпусков FLEXnet Publisher, управляющих лицензиями PTC Mathcad. Для понимания руководства требуются базовые знания системы Windows и сетевого администрирования.

Установка PTC Mathcad описана в данном руководстве по установке и администрированию применительно к платформе Windows. Заголовки диалоговых окон, пунктов меню и других элементов, упомянутых в этом руководстве, соответствуют названиям операций, именам объектов и элементов навигации Windows.

Для системных администраторов

Следующие разделы содержат важную информацию для лиц, занимающихся установкой и администрированием PTC Mathcad и FLEXnet Publisher:

Перед началом работы	Понятия, которым посвящено данное руководство, и терминология, которая в нем используется.
Установка PTC Mathcad	Инструкции по выполнению установки PTC Mathcad.

Управление лицензиями	Инструкции по установке и конфигурированию сервера лицензий FLEXnet Publisher.
Установка и конфигурирование PTC Diagnostic Tools	Инструкции по установке и конфигурированию утилиты PTC Diagnostic Tools.

Для конечных пользователей

Для конечных пользователей PTC Mathcad первичным источником информации является справочный центр PTC Mathcad, хотя им также могут быть интересны следующие разделы данного руководства:

Перед началом работы	Понятия, которым посвящено данное руководство, и терминология, которая в нем используется.
Заимствование лицензий	Инструкции по заимствованию лицензии PTC Mathcad.

Другие источники информации

При установке, настройке и лицензировании PTC Mathcad в масштабе предприятия обращайтесь к следующим источникам информации.

- Сайт поддержки клиентов PTC Mathcad: содержит информацию по получению лицензий и управлению ими, а также базу знаний с возможностью поиска.
<http://www.ptc.com/support/mathcad.htm> на стр.
- *Руководство по установке и администрированию PTC Mathcad Prime 4.0* - содержит последние изменения, внесенные в продукт или в документацию.
<http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp> на стр. . Используйте этот веб-сайт для поиска соответствующего документа.
- *Установка Creo 4.0: Creo Parametric, Creo Direct, Creo Layout, Creo Simulate и Creo Options Modeler* - содержит дополнительную информацию по установке и использованию FLEXnet Publisher, включая информацию по использованию FLEXnet Publisher на платформах, отличных от Windows.
<http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp> на стр. . Используйте этот веб-сайт для поиска соответствующего документа.
- *FLEXnet Licensing End User Guide (Руководство конечного пользователя по лицензированию FLEXnet)* (на английском языке) - включает дополнительные сведения об установке и использовании FLEXnet Publisher.

Техническая поддержка

При возникновении проблем с использованием программных продуктов свяжитесь со службой технической поддержки PTC. Контактные данные службы технической поддержки PTC доступны на сайте поддержки клиентов PTC.

<http://www.ptc.com/support/> на стр.

Для получения технической поддержки необходимо предоставить номер контракта на обслуживание (SCN). При отсутствии номера SCN свяжитесь с корпорацией PTC, используя инструкции, содержащиеся в документе *Руководство по услугам службы работы с клиентами PTC*, который находится в разделе CONTACTING TECHNICAL SUPPORT (ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ) на сайте PTC:

http://www.ptc.com/support/cs_guide/cs_guide.pdf на стр.

Комментарии

Предложения и комментарии по нашей документации будут приняты с благодарностью. Направляйте отзывы по адресу mathcad-documentation@ptc.com на стр. .

При отправке отзыва включите в него номер версии и название документа, к которому относятся комментарии.

Перед началом установки

В этом разделе содержится информация, с которой необходимо ознакомиться перед началом установки: требования к системе, использование с другими версиями и обновление, преобразование файлов и совместимость.

Комплект поставки

- *PTC Mathcad Prime 4.0. Прочтите это сначала:* информация обо всех требуемых изменениях в настройках компьютера и рекомендуемых исправлениях операционной системы.
- DVD-диск PTC Mathcad Prime 4.0 содержит программу установки для PTC Mathcad. Этот пакет содержит программу PTC Mathcad и соответствующий справочный центр.
- *Руководство по установке и администрированию PTC Mathcad Prime 4.0* (этот документ) - содержит информацию об управлении лицензиями, установке и технической поддержке программного обеспечения.

Порядок установки

При необходимости установить и PTC Mathcad, и FLEXnet Publisher их можно устанавливать в любом порядке.

Требования к системе

- Компьютер, совместимый с ОС Windows 7 (32- или 64-разрядная), Windows 8.1 (32- или 64-разрядная) или Windows 10 (32- или 64-разрядная).
- 2 Гб свободного места на жестком диске (600 МБ для PTC Mathcad и 1,5 Гб для временного хранения файлов в процессе установки)
- Microsoft .NET Framework 4.6.2



Примечание

Продукт PTC Mathcad Prime будет без проблем работать с будущими сертифицированными Microsoft и совместимыми версиями .NET.

- DVD-диск (для физических носителей) или подключение к Интернету (для загрузки). Подключение к Интернету, требуется в обоих случаях для приобретения лицензий.
- Для использования полной функциональности системы справки необходимы Internet Explorer 6.0 и Adobe Reader 5.0 или эти же программы более новых версий.



Примечание

64-разрядная версия PTC Mathcad Prime выполняется как собственное 64-разрядное приложение. Эта версия использует более 4 Гб памяти.

Использование наряду с другими версиями и обновление

PTC Mathcad Prime 4.0 можно установить вместе с любыми предыдущими версиями PTC Mathcad Prime. Однако PTC Mathcad Prime 3.1 и PTC Mathcad Prime 3.0 нельзя использовать совместно.

Применяются следующие ограничения.

- Продукты необходимо устанавливать в порядке возрастания версии (сначала PTC Mathcad Prime 1.0, PTC Mathcad Prime 2.0, PTC Mathcad Prime 3.0 или PTC Mathcad Prime 3.1, а затем PTC Mathcad Prime 4.0).
- Если на компьютере установлено несколько версий PTC Mathcad Prime, по умолчанию файлы PTC Mathcad Prime открываются с использованием последней версии. Если файлы требуется открывать в более ранней версии, необходимо вручную связать с ней файлы. Щелкните файл правой кнопкой мыши, выберите команду **Открыть с помощью (Open with)** и выберите нужную программу в контекстном меню.

- Интеграция всех ранее установленных версий PTC Mathcad Prime с PTC Windchill Workgroup Manager, PTC Windchill ProjectLink, PTC Pro/ENGINEER, PTC Creo Elements/Pro и PTC Creo Parametric больше не поддерживается.
- Если предыдущая версия PTC Mathcad Prime была ранее зарегистрирована с PTC Windchill Workgroup Manager (с использованием утилиты "Управление приложениями" (Application Management)), необходимо повторить эту процедуру и зарегистрировать PTC Mathcad Prime 4.0.
- Если на компьютере установлено несколько версий PTC Mathcad Prime и требуется удалить некоторые из них, необходимо удалить их все в порядке убывания версий. Затем установите только необходимые версии в порядке их возрастания.
- После установки продукта PTC Mathcad Prime 4.0 можно использовать только его XMCD-, MCD-преобразователь (XMCD, MCD Converter) для преобразования наследованных документов в формат PTC Mathcad Prime.

Преобразование файлов XMCD, MCD

Чтобы преобразовать старые файлы XMCD или MCD PTC Mathcad в формат PTC Mathcad Prime 4.0 MCDX, необходимо иметь установленную версию PTC Mathcad 15.0 M045 (или более позднюю). В противном случае программа преобразования не будет работать должным образом.

Для загрузки PTC Mathcad 15.0 M045 можно использовать следующую ссылку:

<http://www.ptc.com/engineering-math-software/mathcad/free-trial> на стр.

Можно использовать лицензию PTC Mathcad Prime 4.0 для PTC Mathcad 15.0 M045.

Для установки PTC Mathcad 15.0 M045 или более поздней версии необходимо удалить с компьютера все предыдущие версии PTC Mathcad 14.0 или PTC Mathcad 15.0. Чтобы можно было впоследствии переустановить PTC Mathcad 14.0, необходимо создать резервную копию файла лицензий (license.dat) из C:\Program Files\Mathcad\Mathcad 14\licenses. Резервную копию файла лицензий необходимо создать за пределами папки установки PTC Mathcad, чтобы она не могла быть удалена. При использовании сервера лицензий резервное копирование лицензионного файла не требуется.

Совместимость

Версия PTC Mathcad Prime 4.0 является обратно совместимой. Это означает, что можно использовать ее, чтобы открыть файлы MCDX, созданные с помощью PTC Mathcad Prime 1.0, PTC Mathcad Prime 2.0, PTC Mathcad Prime 3.0 или PTC Mathcad Prime 3.1.

Управление лицензиями

Для обслуживания плавающих и зарегистрированных на пользователя лицензий необходимо использовать FLEXnet Publisher 10.8.6.2 или более поздней версии. Версия FLEXnet Publisher 10.8.6.2 для Windows доступна для загрузки по адресу <http://free-dl.ptc.com/install/setup.exe>. Для просмотра этой страницы необходимо войти с учетной записью PTC.

Примечание

Можно также использовать исполняемые файлы FLEXnet Publisher для Linux, Solaris или 64-разрядных версий Windows, поставляемые с другими продуктами PTC. Исполняемые файлы FLEXnet Publisher, поставляемые другими компаниями, использовать нельзя, так как они не включают предоставляемый PTC демон поставщика.

При постоянном использовании управление лицензиями дает небольшую нагрузку на сервер или сеть. Программа управления лицензиями FLEXnet Publisher и демон поставщика PTC требуют для их совместного выполнения приблизительно 3 МБ оперативной памяти. В процессе работы с FLEXnet Publisher PTC Mathcad создает только сетевой трафик, необходимый для сдачи лицензии на хранение и ее взятия на изменение, а также для отправки периодических сигналов с целью проверки присутствия сервера лицензий. Однако по мере роста числа рабочих мест, обращающихся к серверу лицензий, сетевой трафик может существенно увеличиться, а файл журнала будет расти быстрее.

Чтобы использовать PTC Mathcad, необходим соответствующий файл лицензии. PTC Mathcad продается с плавающими, локальными или регистрируемыми на пользователя лицензиями.

- Плавающие лицензии можно использовать на любом рабочем месте сети.
- Локальные лицензии могут использоваться только на указанных рабочих местах.
- 30-дневная полнофункциональная лицензия может использоваться на любом рабочем месте сети, а срок ее действия истекает через 30 дней.
- Зарегистрированные на пользователя лицензии управляются с сервера лицензий, но всегда назначены определенной рабочей станции вне зависимости от того, выполняется на ней PTC Mathcad или нет.

Только установка с активной поддержкой дает право на лицензии для домашнего использования. Дополнительные сведения см. в документе PTC Global Services Support Terms and Conditions (Условия и положения поддержки PTC Global Services) по следующей ссылке:

<http://www.ptc.com/legal-agreements/support-documents> на стр.

Для запроса лицензии необходимо знать идентификатор компьютера, которому хотите назначить лицензию. В большинстве случаев в качестве идентификатора компьютера используется MAC-адрес активного сетевого адаптера. Дополнительные сведения о типах лицензий и об идентификаторе компьютера содержатся в разделе [Получение лицензии](#).

Лицензии для домашнего использования должны ежегодно продлеваться через страницу глобальной поддержки или через местный офис поддержки. Чтобы продлить лицензию через Интернет, выполните следующие действия:

1. Перейдите на страницу http://support.ptc.com/support/mathcad_supportCenterEnterprise.htm
2. Щелкните Licensing (Лицензирование)
3. Выберите пункт Home Use license (Лицензия для домашнего использования)



Примечание

Дополнительные сведения об управлении лицензиями см. в разделе [Управление лицензиями](#).

Демон продавца для FLEXnet Publisher

Кроме файла лицензий, для правильной работы FLEXnet Publisher с лицензиями PTC Mathcad также требуется демон поставщика. Этот демон поставщика фактически выдает лицензию компьютеру при запуске PTC Mathcad. Без него PTC Mathcad не может извлечь лицензию при запуске.

Демон поставщика предоставляется как часть установки FLEXnet Publisher.

Настройка языка по умолчанию

Сведения о запуске утилиты установки на языке, отличном от английского, см. в разделе [Изменение языка установки по умолчанию](#). Сведения о запуске PTC Mathcad и Справочного центра PTC Mathcad на языке, отличном от английского, см. в разделе [Использование PTC Mathcad и справочного центра PTC Mathcad с другими языками](#).

Установка PTC Mathcad

Перед началом работы	16
Сведения о мастере установки продуктов PTC	16
Установка PTC Mathcad	18
Настройка установки	21
Установка Справочного центра на веб-сервере	22
Использование PTC Mathcad и Справочного центра PTC Mathcad с другими языками	23

Перед началом работы

Перед установкой PTC Mathcad необходимо удостовериться, что все требуемые системные компоненты установлены.

Если все требуемые системные компоненты были установлены, перейдите к установке PTC Mathcad Prime 4.0.

Примечание

- Установку PTC Mathcad Prime 4.0 на рабочей станции может провести только пользователь с правами администратора. Если для рабочей станции, на которой необходимо провести установку, права администратора отсутствуют или по этому вопросу нет уверенности, следует связаться с системным администратором.
 - Нельзя устанавливать PTC Mathcad из зашифрованной папки. Чтобы продолжить установку, необходимо расшифровать папку установки.
-

Сведения о мастере установки продуктов PTC

PTC Mathcad устанавливается с помощью мастера установки продуктов PTC. Мастер установки продуктов PTC есть на DVD-диске PTC Mathcad Prime 4.0, входящем в комплект поставки программного обеспечения. С помощью мастера установки продуктов PTC можно выполнять следующие задачи:

- загрузка и установка PTC Mathcad Prime 4.0 с сайта PTC.com;
- выполнение простой установки, настройка установки для добавления конкретных элементов и конфигураций;
- изменение конфигурации имеющейся установки..

Получение доступа к мастеру установки продуктов PTC

Мастер установки продуктов PTC есть на DVD-диске PTC Mathcad Prime 4.0, входящем в комплект поставки программного обеспечения. Мастер можно также загрузить из Интернета, если перейти по ссылке в полученном по электронной почте подтверждении заказа программного обеспечения PTC. После загрузки пакета установки из Интернета необходимо извлечь содержимое в папку на локальном компьютере или на сетевой сервер в зависимости от конфигурации установки.

Запуск мастера установки продуктов PTC

Мастер установки продуктов PTC можно запустить, используя файл `setup.exe` из корневого каталога DVD-диска PTC Mathcad Prime 4.0 или загруженных файлов установки. Мастер по умолчанию запускается на английском языке, но может быть запущен на французском, немецком, итальянском, испанском, упрощенном китайском, традиционном китайском, корейском, японском и русском языках. Дополнительные сведения см. в следующем разделе. При использовании DVD-диска PTC Mathcad Prime 4.0 мастер запускается автоматически, если на компьютере включена функция `autorun` для устройства DVD. Если он не запустится, выполните одно из следующих действий.

- Запустите проводник Windows, выполните обзор, чтобы найти диск DVD, и дважды щелкните значок `setup.exe`.
- В командной строке MS-DOS введите `<dvdrom>:\setup.exe`, где `<dvdrom>` - буква диска DVD.
- На панели задач выберите **Пуск ► Выполнить** и введите `<dvdrom>:\setup.exe`.

Изменение установки языка по умолчанию

Вы можете запустить мастер установки продуктов PTC на языках, отличных от языка операционной системы по умолчанию. Чтобы указать нужный язык, введите переменную `LANG` в командной строке:

```
<dvdrom>:\setup.exe -LANG:<lang>
```

Например, для запуска мастера установки продуктов PTC на китайском языке укажите в командной строке `chs` для переменной `<lang>`:

```
<dvdrom>:\setup.exe -LANG:chs
```

Все значения переменной `LANG` приведены ниже.


- Китайский упрощенный: `chs`
- Китайский традиционный: `cht`
- Французский: `french`
- Немецкий: `german`
- Итальянский: `italian`
- Японский: `japanese`
- Корейский: `korean`
- Испанский: `spanish`
- Русский: `russian`
- Английский: `C`

Установка PTC Mathcad


С помощью мастера установки продуктов PTC можно установить PTC Mathcad Prime 4.0, используя простой процесс установки. Кроме того, можно настроить установку с помощью мастера. Простой процесс установки приведен ниже.

1. Запустите мастер. Откроется экран **Введение (Introduction)**.
2. Щелкните **Установить новое ПО (Install new software)**.

Если требуется установить дополнительные языки для справочного центра PTC Mathcad в существующей установке, выберите **Установить новое ПО (Install new software)**.



3. Нажмите кнопку **Далее (Next)**. Появится экран **Соглашение по программному обеспечению (Software Agreement)**. Соглашение с клиентом PTC, или лицензионное соглашение, будет представлено на языке, выбранном при запуске мастера. Щелкните значок , чтобы распечатать лицензионное соглашение.
4. Примите соглашение PTC с клиентом, установите флажок "Соглашение об экспорте" (Export Agreement) и нажмите кнопку **Далее (Next)**. Появится экран **Выбор приложения (Application Selection)**.




5. Укажите папку установки или сохраните папку по умолчанию.
6. Просмотрите список приложений и проверьте правильность устанавливаемой версии ПО и соблюдение требований к месту на диске.
7. Выберите в списке одно или несколько приложений.
 - **PTC Mathcad Prime** — установка PTC Mathcad и справочного центра PTC Mathcad. Справочный центр PTC Mathcad устанавливается на английском языке и на языке, соответствующем языковой настройке операционной системы.
 - **PTC Mathcad Viewable Support** - установка компонента, активирующего PTC Mathcad при интеграции с Windchill для создания PDF-рендеринга документа. Этот компонент требуется при использовании Windchill Integration.
 - **Microsoft .NET Framework 4.6.2 Setup**
 - **PTC Diagnostic Tools** — установка утилиты PTC Diagnostic Tools, которая собирает информацию и отправляет отчеты в PTC о работе и использовании PTC Mathcad.

Примечание

При установке PTC Mathcad всегда устанавливается утилита PTC Diagnostic Tools. После конфигурирования лицензии можно отключить создание отчетов PTC Diagnostic Tools. Если планируется использовать PTC Mathcad с 30-дневной лицензией полной функциональности или использовать PTC Mathcad Express без лицензии, то создание отчетов будет обязательно включено. Доп. информацию о PTC Diagnostic Tools см. в [Installing, Configuring, and Using PTC Diagnostic Tools \(Установка, конфигурирование и использование PTC Diagnostic Tools\)](#).

8. Выполните один из следующих шагов.

- Нажмите кнопку **Установить (Install)**, чтобы установить приложения без настройки.
- Выберите приложения, нажмите кнопку **Настроить (Customize)**, настройте установку приложений, нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть окно **Пользовательская настройка приложения (Application Custom Setting)**, и нажмите кнопку **Установить (Install)**. Дополнительные сведения о настройке установки PTC Mathcad см. в разделе [Настройка установки](#).



9. После установки приложений нажмите кнопку **Готово (Finish)**, чтобы закрыть мастер.


 Примечание

Сведения о конфигурировании лицензий см. в разделе [Управление лицензиями](#).

Настройка установки

Установку PTC Mathcad можно настроить, используя следующую процедуру.

1. В экране **Выбор приложения (Application Selection)** выберите приложение для настройки и щелкните **Настроить (Customize)**. Откроется диалоговое окно **Пользовательская настройка приложения (Application Custom Setting)**. Доступные для настройки приложения появятся на левой панели. Страницы с вкладками настройки появятся на правой панели.



2. Настройте PTC Mathcad следующим образом.
 - На вкладке **Элементы приложений (Application Features)** в разделе **Языки (Languages)** выберите языки для справочного центра PTC Mathcad, которые требуется установить.

 Примечание

PTC Mathcad устанавливается со всеми доступными языками.

- На вкладке **Элементы приложений (Application Features)** в разделе **Платформы (Platforms)** по умолчанию выбрана соответствующая

платформа. Однако, вы можете выбрать **32-разрядную** или **64-разрядную** версию Windows.

- На вкладке **Ярлыки (Shortcuts)** выберите расположения для создания ярлыка PTC Mathcad.

3. Нажмите кнопку **ОК** и продолжите установку.

Установка Справочного центра на веб-сервере

Можно установить Справочный центр в любом контейнере сервлета, на любом сервере приложений или веб-сервере, который поддерживает стандарты JSP 2.0 и Servlet 2.4. Для контейнеров сервлета Tomcat и Jetty поместите Справочный центр в корневой каталог документов. Если используется Websphere, можно использовать его интерфейс для установки Справочного центра.

Примечание

Чтобы установить Справочный центр на веб-сервере, необходимо иметь экземпляр Справочного центра в папке установки продукта или в пользовательском расположении.

Чтобы установить Справочный центр на веб-сервере, выполните следующие действия.

1. Найдите папку установки Справочного центра: `<mathcad_prime_install_path>\Help`
2. Дважды щелкните пакетный файл `web_deploy.bat`. Укажите путь к корневому каталогу документов контейнера сервлета. Например, для контейнера сервлета Tomcat укажите путь в виде `<servlet_document_root>\webapps`.

Пакетный файл `web_deploy.bat` выполняет следующие операции копирования данных.

- Копирует данные веб-конфигурации, находящиеся в папке `web_deploy` в расположении установки Справочного центра, в папку `MathcadPrimeHelp` в корневом каталоге документов контейнера сервлета.
- Копирует данные Справочного центра из расположения установки Справочного центра в папку `MathcadPrimeHelp` в корневом каталоге документов контейнера сервлета.

Примечание

Если папка MathcadPrimeHelp существует в корневом каталоге документов контейнера сервлета, выводится приглашение удалить, переместить или переименовать существующую папку MathcadPrimeHelp, а затем повторно запустить пакетный файл.

3. Чтобы распространить файлы справочного центра из папки <servlet_document_root>\MathcadPrimeHelp, запустите PTC Mathcad, нажмите кнопку PTC Mathcad , а затем щелкните **Опции (Options)**.
4. В диалоговом окне **Опции PTC Mathcad (PTC Mathcad Options)** щелкните вкладку **Опции (Options)**.
5. Установите флажок **Задать путь для доступа к справке в другом расположении (Set the path for accessing Help at an alternate location)** и укажите URL-адрес справочного центра в следующем формате:
http://<server_name>:8080/MathcadPrimeHelp
6. Нажмите кнопку **Заккрыть (Close)**.

Использование PTC Mathcad и Справочного центра PTC Mathcad с другими языками

Можно использовать PTC Mathcad Prime и справочный центр PTC Mathcad Prime со следующими языками: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский, корейский, китайский упрощенный, китайский традиционный и русский.

Использование PTC Mathcad на других языках

Этот раздел содержит информацию об использовании PTC Mathcad Prime на языке, отличающемся от языковой настройки операционной системы.

1. Нажмите в Windows кнопку "Пуск" (Start) и выберите команду **Выполнить (Run)**. Откроется диалоговое окно **Выполнить (Run)**.
2. В поле **Открыть (Open)** введите "C:\Program Files\PTC\Mathcad Prime 4.0\MathcadPrime.exe" /culture:en-US. В этом примере C представляет диск, на котором установлено приложение PTC Mathcad Prime, а en-US - требуемый язык и языковую настройку.

Для других языков можно использовать следующие аргументы команды.

Язык	Аргумент командной строки
Английский	en-US
Французский	fr-FR
Немецкий	de-DE
Итальянский	it-IT
Японский	ja-JP
Корейский	ko-KR
Русский	ru-RU
Испанский	es-ES
Китайский (упрощенное письмо)	zh-CN
Китайский (традиционное письмо)	zh-TW

Использование Справочного центра PTC Mathcad с другими языками

Этот раздел содержит информацию об использовании справочного центра PTC Mathcad Prime на языке, отличающемся от языковой настройки операционной системы.

1. Нажмите клавишу F1, чтобы открыть справочный центр PTC Mathcad Prime.
2. Откройте вкладку **Конфигурация (Configuration)** и выберите **Язык (Language)**.



Примечание

Опция **Язык (Language)** доступна, только если справочный центр PTC Mathcad Prime был установлен с несколькими языками. Если требуется, чтобы справочный центр PTC Mathcad Prime был доступен на языках, которые не были с ним установлены, необходимо запустить мастер установки продуктов PTC, выбрать **Установить новое ПО (Install new software)** и настроить **PTC Mathcad**.

3. Выберите нужный язык.
4. Выберите одну из следующих опций.
 - Чтобы применить параметры настройки к текущей сессии Справочного центра, нажмите кнопку **Отправить (Submit)**.
 - Чтобы применить параметры настройки к будущим сессиям Справочного центра, установите флажок **Сохранить параметры конфигурации (Save Configuration Settings)** и нажмите кнопку **Отправить (Submit)**.

2

Управление лицензиями

Сведения об управлении лицензиями.....	26
Использование PTC Mathcad Express	27
Получение лицензии.....	27
Установка FLEXNet Publisher	31
Заимствование лицензий.....	45
Перенос файла лицензии на другой сервер или рабочую станцию.	46

Сведения об управлении лицензиями

Лицензии PTC Mathcad можно приобретать в виде бессрочных лицензий или подписки. Доступны следующие типы лицензий.

- Плавающая лицензия (сервер): для администрирования перемещаемых лицензий только с сервера лицензий. Лицензии выдаются рабочим местам из общего пула по принципу "первым пришел, первым обслужен".
- Локальная лицензия (рабочее место): используется на рабочем месте без сервера лицензий. Локальные лицензии должны переназначаться от одного рабочего места другому с помощью веб-сайта поддержки клиентов PTC.
- Лицензия, зарегистрированная на пользователя (сервер); администрирование локальных лицензий выполняется с сервера, а не с отдельных рабочих мест. Лицензии, зарегистрированные на пользователя, выдаются рабочим местам вместе с файлом опций, предоставляемым программой установки FLEXnet Publisher. См. инструкции по правке файла опций в разделе [Правка файла опций](#).
- Лицензия для домашнего использования (рабочее место): предоставляется как право на поддержку (в количествах, указанных ниже) для активных учетных записей поддержки. Лицензии для домашнего пользования являются лицензиями на срок, который заканчивается в конце текущего периода поддержки. При продлении контракта на поддержку можно перевыпустить лицензию для домашнего пользования.

Лицензии для домашнего пользования ограничены теми же пользователями, которые обращаются к приобретенным лицензиям, и должны устанавливаться на персональных компьютерах, не находящихся или не используемых в рабочей среде. Лицензии для домашнего пользования не должны использоваться в рабочей среде дополнительными пользователями. Разрешенные пользователи могут использовать лицензии для домашнего пользования для коммерческой и производственной деятельности на своих персональных компьютерах.

PTC Mathcad Express - 0 лицензий

PTC Mathcad Professional

- Индивидуальная - 1 лицензия
- Плавающая - 2 лицензии
- Глобальная - 2 лицензии

PTC Mathcad Education

- Student Edition - 0 лицензий
- Professor Edition - 1 лицензия

- University Edition - 1 для домашнего использования на каждые 10 лицензий

Пакеты PTC Pro/ENGINEER и PTC Creo Elements/Pro

- Нет права на домашнее использование любых лицензий PTC Mathcad, проданных в составе пакета
- 30-дневная полнофункциональная лицензия, не требующая сервера лицензий

Для плавающих и зарегистрированных на пользователя лицензий PTC Mathcad требуется сервер лицензий. Файлы локальной лицензии и файлы 30-дневной полнофункциональной лицензии находятся на рабочей станции и не требуют сервера лицензий.

Если лицензии расположены на сервере и необходимо работать с PTC Mathcad при отсутствии сетевого подключения (например, при работе с ноутбука вне офиса), то можно временно заимствовать лицензию с сервера. Заимствованная лицензия хранится на рабочем месте, и PTC Mathcad не требует доступа к серверу лицензий при начале работы. Инструкции о заимствовании лицензий см. в разделе [Заимствование лицензий](#).

Примечание

Для файлов локальной лицензии или лицензии для домашнего использования установка и настройка FLEXnet Publisher не требуются. Сохраните свой файл лицензий в папке License каталога установки PTC Mathcad на соответствующем рабочем месте.

Использование PTC Mathcad Express

С помощью PTC Mathcad Express можно опробовать основные возможности PTC Mathcad до покупки лицензированной версии продукта. Расширенные возможности PTC Mathcad заблокированы для использования. Расширенные возможности помечены значком блокировки. Для использования PTC Mathcad Express не нужна лицензия. Если мастер лицензирования открывается, когда вы запускаете PTC Mathcad, можно нажать кнопку **Выход (Exit)**. В строке индикаторов под лентой будет отображено, что вы работаете с PTC Mathcad Express. Чтобы приобрести лицензию и сделать все заблокированные возможности доступными, щелкните **Обновить (Upgrade)**.

Получение лицензии

При запуске PTC Mathcad выполняет поиск лицензии. Если лицензия найдена, она выделяется рабочей станции, а затем открывается окно PTC Mathcad. Если лицензия недоступна, открывается PTC Mathcad Express. При

первоначальном использовании открывается **Мастер лицензирования PTC Mathcad (PTC Mathcad License Wizard)**. В этом разделе содержатся пошаговые инструкции по получению лицензии и активированию PTC Mathcad.

Получение 30-дневной полнофункциональной лицензии

1. Запустите PTC Mathcad. При первом открытии PTC Mathcad открывается **Мастер лицензирования PTC Mathcad (PTC Mathcad License Wizard)**. Если он не откроется, нажмите кнопку **Активировать (Activate)** в верхней части документа.

Или же нажмите кнопку PTC Mathcad , а затем щелкните **Опции (Options)**. В диалоговом окне **Опции PTC Mathcad (PTC Mathcad Options)** щелкните вкладку **Лицензия (License)**, а затем щелкните **Получить лицензию (Get License)**.

2. В **Мастере лицензирования PTC Mathcad (PTC Mathcad License Wizard)** выберите **Опробовать полную функциональность PTC Mathcad в течение 30 дней (I want to try the full PTC Mathcad functionality for 30 days)** и нажмите кнопку **Далее (Next)**. Откроется экран **Вход в систему (Login)**.
3. Если у вас есть учетная запись PTC.COM, введите свои имя пользователя и пароль и нажмите кнопку **Далее (Next)**.

Если у вас нет учетной записи, выберите **У меня нет учетной записи PTC.COM, и я хочу создать ее (I am new to PTC.COM and need to create an account)** и нажмите кнопку **Далее (Next)**. На экране **Создать учетную запись PTC (Create PTC Account)** введите необходимую информацию и щелкните **Создать учетную запись (Create Account)**.

4. На экране **Получение лицензии (Acquire License)** выберите продукты, для которых требуются лицензии, а затем щелкните **Получение лицензии (Acquire License)**. Файл лицензий будет создан через Интернет и автоматически загружен на ваш компьютер.
5. Нажмите кнопку **Выход (Exit)**. Появится счетчик оставшегося срока действия вашей 30-дневной полнофункциональной лицензии.

Получение локальной лицензии

1. Запустите PTC Mathcad. При первом открытии PTC Mathcad открывается **Мастер лицензирования PTC Mathcad (PTC Mathcad License Wizard)**.
2. Если хотите приобрести лицензию PTC Mathcad, закройте **Мастер лицензирования PTC Mathcad (PTC Mathcad License Wizard)**, нажмите кнопку **Обновить (Upgrade)** под лентой и следуйте появляющимся на экране инструкциям по приобретению лицензии PTC Mathcad и получению кода продукта.

Если вы уже приобрели лицензию PTC Mathcad, перейдите к следующему шагу.

3. После получения кода продукта откройте PTC Mathcad.
4. Если **Мастер лицензирования PTC Mathcad (PTC Mathcad License Wizard)** не откроется, щелкните **Активировать (Activate)**.

Или же нажмите кнопку PTC Mathcad , а затем щелкните **Опции (Options)**. В диалоговом окне **Опции PTC Mathcad (PTC Mathcad Options)** щелкните вкладку **Лицензия (License)**, а затем щелкните **Получить лицензию (Get License)**.

5. В **Мастере лицензирования PTC Mathcad (PTC Mathcad License Wizard)** на экране **Добро пожаловать (Welcome)** выберите **Активировать приобретенную лицензию (Activate purchased license)** и нажмите кнопку **Далее (Next)**. Откроется экран **Login (Вход)**.
6. Если у вас есть учетная запись PTC.COM, введите свои имя пользователя и пароль и нажмите кнопку **Next (Далее)**.

Если у вас нет учетной записи, выберите **У меня нет учетной записи PTC.COM, и я хочу создать ее (I am new to PTC.COM and need to create an account)** и нажмите кнопку **Далее (Next)**. На экране **Создать учетную запись PTC (Create PTC Account)** введите необходимую информацию и щелкните **Создать учетную запись (Create Account)**.

7. На экране **Ввод информации (Provide Information)** введите код продукта, который вы получили в письме о подтверждении выполнения условий PTC.
8. Проверьте идентификатор компьютера.
9. Выберите соответствующие опции лицензии:
 - **Мне необходима лицензия для домашнего использования (I am requesting a Home Use license)** - загружает лицензию на домашнее использование, которая истекает в конце срока поддержки. Если вы не выбираете эту опцию, вы запрашиваете свою первичную лицензию.
 - **Я делаю обновление однопользовательской версии (I am upgrading from a Single User)** - загружает лицензию на обновление для одного пользователя, основанную на том, что у вас есть предшествующая версия PTC Mathcad. Введите код продукта предшествующей версии в предоставленные пробелы.

10. На экране **Получение лицензии (Acquire License)** выберите продукты, для которых требуются лицензии, и щелкните **Получение лицензии (Acquire License)**.

Мастер лицензирования PTC Mathcad загружает файл лицензии и настраивает его для использования с выбранными версиями. Когда настройка завершена, перечисляются лицензированные версии.

11. Нажмите кнопку **Выход (Exit)**.

Настройка PTC Mathcad для работы с существующим файлом лицензии

1. Запустите PTC Mathcad.
2. При первом открытии PTC Mathcad автоматически открывается **Мастер лицензирования PTC Mathcad (PTC Mathcad License Wizard)**. Закройте **Мастер лицензирования PTC Mathcad (PTC Mathcad License Wizard)**.
3. Нажмите кнопку PTC Mathcad , а затем щелкните **Опции (Options)**. В диалоговом окне **Опции PTC Mathcad (PTC Mathcad Options)** щелкните вкладку **Лицензия (License)**, выберите **Файл (File)** и укажите файл лицензии.

Примечание

Для конфигурирования сервера лицензий на вкладке **Лицензия (License)** выберите **Сервер (Server)** и укажите имя сервера и **Порт (Port)**.

4. Нажмите кнопку **Применить (Apply)**.
5. Нажмите кнопку **Выход (Exit)**.

Получение файла плавающей или зарегистрированной на пользователя лицензии

Для получения файлов лицензий следует воспользоваться данными учетной записи PTC для входа на сайт поддержки клиентов PTC по адресу <http://www.ptc.com/support/mathcad.htm> на стр. . Если у вас нет учетной записи PTC, необходимо создать новую учетную запись, следуя инструкциям на сайте. После входа в систему запустите мастер установки продуктов PTC и выберите **Настроить новое ПО (Configure New Software)**. Введите из своего письма о подтверждении выполнения условий номер заказа на покупку для обработки вашего запроса. Для каждого сервера в вашем запросе необходимо предоставить идентификатор компьютера.

Для определения идентификатора компьютера для сервера выполните следующие действия.

1. В командной строке введите `ipconfig /all`.
2. Найдите 12-разрядное число в формате XX-XX-XX-XX-XX-XX с меткой "Физический адрес" (Physical Address).
3. В поле **Идентификатор компьютера (Host ID)** мастера установки продуктов PTC введите предыдущее обозначение.

 Примечание

Идентификатор компьютера или MAC-адрес идентифицируют активный сетевой адаптер рабочей станции. При запуске PTC Mathcad пытается сравнить идентификатор компьютера в файлах локальной лицензии или лицензии на домашнее использование со всеми обнаруженными MAC-адресами. Если любой из имеющихся адресов совпадает, PTC Mathcad запускается.

После завершения запроса лицензия приходит по электронной почте в прикрепленном файле. Чтобы использовать ваши лицензии, сохраните файл лицензий на своем сервере как файл *.dat. Затем установите FLEXnet Publisher.

Если планируется обслуживать лицензии на нескольких серверах, то перед получением файлов лицензий следует прочесть раздел [Использование нескольких серверов лицензий](#).

Установка FLEXNet Publisher

В этом разделе приведены сведения об установке и использовании службы лицензий.

Создание или обновление лицензий

В этом разделе описано, откуда загрузить установочные файлы FLEXNet Publisher и как создать или обновить лицензии с сервера.

 Примечание

Получите файл лицензии перед установкой FLEXnet Publisher, так как программа установки проверяет файл лицензии.

Выполните эту установку на сервер сети, доступный для пользователей PTC Mathcad. В противном случае PTC Mathcad не сможет получать лицензии с этого сервера.

Получив от PTC по электронной почте сообщение с кодами продуктов для вашего заказа ПО, создайте или обновите лицензии с помощью мастера установки продуктов PTC следующим образом.

1. Загрузите установщик FLEXnet Publisher <http://free-dl.ptc.com/install/setup.exe> и извлеките его в папку на вашем компьютере.
2. Запустите мастер. Появится экран приветствия.
3. Выберите параметр **Настроить лицензию (Setup license)** или **Установить новое ПО (Install new software)** в зависимости от задач, которые требуется выполнить:
 - Параметр **Настроить лицензию (Setup license)** задает создание или установку лицензий.
 - Параметр **Установить новое ПО (Install new software)** задает создание лицензий или заданий идентификации, после которых можно установить программное обеспечение.
4. Выберите пункт **Далее (Next)**. Появится экран **Подписать соглашение (Sign Agreement)**.
5. Прочтите и примите "Соглашение PTC с клиентом".
6. Выберите пункт **Далее (Next)**. Появится экран **Идентификация лицензии (License Identification)**. Область **Сводка лицензий (License Summary)** показывает источники доступных лицензий, установленных с помощью мастера, или лицензий, найденных на компьютере. Состояние доступности лицензий отображается в столбце **Статус (Status)**.

Мастер установки продуктов PTC

✓ Введение

✓ Соглашение по использованию ПО

Лицензии

Приложения

Установка

Готово

PTC®

Идентификация лицензии

Лицензии позволяют PTC определить, какие приложения можно разрешить использовать на вашем компьютере.

● Простой ввод лицензии

Введите номер заказа на покупку или код продукта

BG37011D7290-RJGQ-KT9J

Установить лицензирование

● Расширенный ввод лицензии

● Обзор лицензий

Нижче перелічені виявлені джерела ліцензій. Натисніть кнопку "-" для видалення непотрібних джерел з списку. Натисніть кнопку "+" для додавання інших джерел. Якщо файл ліцензії у вас уже є, перетягніть його в поле нижче.

Источник	Статус
-	

Назад

Далее

Использование опций простой лицензии

Используйте область **Простая лицензия (Simple License Entry)** на экране **Идентификация лицензии (License Identification)** и выполните следующие действия:


1. Введите свой номер заказа на покупку или свой код продукта в соответствующее текстовое поле.
2. Нажмите кнопку **Установить лицензирование (Install Licensing)**. Если номер заказа на покупку соответствует вашему заказу программного обеспечения, все доступные лицензии, соответствующие номеру заказа на покупку, автоматически создаются в файле лицензий.
 - Для локальных лицензий единственный набор доступных функций локальной лицензии добавляется в файл лицензий и загружается в папку "All users"\application data\ptc\licensing\.
 - Для плавающих лицензий все доступные лицензии добавляются в файл лицензий и устанавливается сервер лицензий PTC FLEXnet Publisher.

Полный путь к файлу лицензий или значение port@hostname сервера лицензий отображаются в поле **Источник (Source)** области **Сводка лицензий (License Summary)**. В этой области отображаются все файлы лицензий или серверы лицензий, доступные для использования на компьютере пользователя.
3. Чтобы выполнить установку лицензии, нажмите одну из следующих кнопок в зависимости от опций, выбранных на экране приветствия.
 - Нажмите кнопку **Готово (Finish)**, чтобы закрыть экран мастера, если выбрано **Установить лицензию (Setup license)**.
 - Нажмите кнопку **Далее (Next)**, если выбрано **Установить новое ПО (Install new software)**, чтобы продолжить установку.


Использование опций расширенной лицензии

Используйте область **Расширенная лицензия (Advanced License Entry)** на странице **Идентификация лицензии (License Identification)**, чтобы исправить порт лицензий по умолчанию, а также для установки сервера тройных лицензий следующим образом:

1. Нажмите кнопку **⊕** рядом с полем **Расширенная лицензия (Advanced License Entry)**, чтобы развернуть область.



2. Введите свой номер заказа на покупку или свой код продукта в соответствующее текстовое поле.
3. Нажмите кнопку **Настройка идентификатора компьютера (Host ID Setup)**, чтобы открыть диалоговое окно **Настройка идентификатора компьютера (Host ID Setup)**.



Номер заказа на покупку или код продукта из предыдущего шага появляются в диалоговом окне. Для локального компьютера отображаются столбцы **Идентификатор компьютера (Machine ID)**, **Порт (Port)** и **Компьютер (Host)**.

-
- a. Чтобы изменить порт по умолчанию для единственной лицензии, исправьте номер в текстовом поле **Порт (Port)** и нажмите кнопку **Установить лицензии (Install Licensing)**. Затем переходите к последнему шагу в этом разделе.
 - b. Для установки сервера тройных лицензий выполните следующие шаги.
 - i. Щелкните значок  рядом с элементом **Тройной сервер (Triad Server)**, чтобы развернуть область.
 - ii. Укажите идентификатор компьютера, номер порта и имя хоста для других двух серверов.
 - iii. Нажмите кнопку **Установить лицензирование (Install Licensing)**. Если ваш доступ пользователя еще не проверен, может открыться диалоговое окно аутентификации для соединения с PTC.com. В этом случае укажите свои учетные данные и щелкните **Вход (Log In)**.

Сервер лицензий будет установлен и появится в области **Обзор лицензии (License Summary)** на экране **Идентификация лицензии (License Identification)**.
4. Чтобы выполнить установку лицензии, нажмите одну из следующих кнопок в зависимости от опций, выбранных на экране приветствия.
- Нажмите кнопку **Готово (Finish)**, чтобы закрыть экран мастера, если выбрано **Установить лицензию (Setup license)**.
 - Нажмите кнопку **Далее (Next)**, если выбрано **Установить новое ПО (Install new software)**, чтобы продолжить установку.

Указание записи лицензий для ранее созданных файлов лицензий

Используя область **Сводка лицензий (License Summary)**, можно установить лицензии с помощью уже полученных файлов лицензий следующим образом:

1. Перетащите или введите путь к файлу лицензий.
2. Щелкните вне области **Сводка лицензий (License Summary)**, чтобы начать установку сервера лицензий для плавающих лицензий. Для локальных лицензий на этом шаге проверяется идентификатор хоста локального компьютера.

Примечание

Локальные лицензии, определенные с помощью области **Сводка лицензий (License Summary)**, не запоминаются для последующих сессий, если вы не добавите их специально в переменную `PTC_D_LICENSE_FILE`.

3. Нажмите кнопки  или  в области **Сводка лицензий (License Summary)**, чтобы добавить или удалить источники лицензий из текущей сессии.

Примечание

Удаление источников лицензий не приводит к удалению или отмене установки файлов лицензий или сервера лицензий.

4. Чтобы выполнить установку лицензии, нажмите одну из следующих кнопок в зависимости от опций, выбранных на экране приветствия.
- Нажмите кнопку **Готово (Finish)**, чтобы закрыть экран мастера, если выбрано **Установить лицензию (Setup license)**.
 - Нажмите кнопку **Далее (Next)**, если выбрано **Установить новое ПО (Install new software)**, чтобы продолжить установку.

Утилиты службы лицензий

Вместе с пакетом установки FLEXnet Publisher PTC предоставляет набор утилит, расположенный в папке `bin`:

lmtools	Запускает утилиту LMTOOLS FLEXnet Publisher подобно использованию ярлыка, созданного в папке Пуск ► Все программы ► PTC ► PTC License Server ► PTC License Server Tools . Функциональные возможности включают пользовательскую конфигурацию службы лицензий, запуск и остановку серверов лицензий lmgrd, определение статуса сервера и лицензирования, а также утилиты диагностики.
lmutil	Предоставляет дополнительные параметры для проверки сервера и статуса лицензирования. См. <i>FLEXnet Licensing End User Guide (Руководство конечного пользователя по лицензированию FLEXnet)</i> (на английском языке).
ptcflush	Выпускает лицензии. Это может понадобиться в случае сетевых проблем.
ptchostid	Возвращает идентификатор компьютера в необходимом формате для использования в запросах лицензии.

ptcsetup	Позволяет изменять настройку существующей установки. Используйте ptcsetup только для модификаций и изменений конфигурации. Эта утилита не может устанавливать FLEXnet Publisher.
ptcshutdown	Останавливает процесс сервера лицензий для административной поддержки сервера лицензий. В ОС семейства Windows для остановки процесса сервера лицензий можно также использовать LMTOOLS. См. раздел "License Administration Tools" (Инструменты администрирования лицензий) в руководстве <i>FLEXnet Publisher Licensing End User Guide (Руководство конечного пользователя по лицензированию FLEXnet Publisher)</i> (на английском языке).
ptcstartserver	Запускает процесс сервера лицензий. В ОС семейства Windows для запуска процесса сервера лицензий можно также использовать LMTOOLS.
ptcstatus	Отображает информацию по статусу сервера и текущему использованию, а также наличию лицензий.

Использование утилит службы лицензий

Программа установки FLEXnet Publisher автоматически настраивает сервер лицензий. Для начала обслуживания лицензий PTC Mathcad никакие дополнительные настройки не требуются. Однако при необходимости может потребоваться выполнить задачи по поддержке или настройке в приложении FLEXnet Publisher. Для этого PTC предоставляет набор утилит в папке bin каталога установки FLEXnet Publisher.



Примечание

Если в организации уже используются программы FLEXnet Publisher или FLEXlm для учета других приложений, прежде чем продолжить работу, прочтите раздел [Лицензирование PTC Mathcad и других приложений](#).

Замена файла лицензии

При получении нового файла лицензии запустите утилиту ptcsetup (ptcsetup.bat). В ответ на запрос укажите новый файл лицензии. Утилита останавливает текущий процесс сервера лицензий, заменяет имеющуюся лицензию на новую и перезапускает сервер лицензий. Эта утилита не переустанавливает FLEXnet Publisher.

Проверка HOSTID компьютера

Чтобы проверить HOSTID компьютера, запустите утилиту `ptchostid` (`ptchostid.bat`). Эта утилита определяет HOSTID компьютера и возвращает его в нужном формате. Используйте HOSTID при запросе файла лицензии.

Освобождение лицензий

В случае сбоев в работе сети можно восстановить все лицензии и затем позволить пользователям получить их заново. Для восстановления всех используемых лицензий запустите утилиту `ptcflush` (`ptcflush.bat`). Утилиту `ptcflush` можно запускать не чаще, чем один раз в двенадцать минут.

Чтобы получить список аргументов `ptcflush`, необходимо запустить эту утилиту из командной строки. Значения для всех этих аргументов могут быть получены с помощью утилиты `ptcstatus`.

Остановка и перезапуск процесса сервера лицензий.

Иногда может потребоваться остановить процесс сервера лицензий для проведения администратором работ по поддержке. Для выполнения этой процедуры запустите утилиту `ptcshutdown` (`ptcshutdown.bat`). После завершения операции поддержки перезапустите процесс сервера лицензий с помощью утилиты `ptcstartserver` (`ptcstartserver.bat`).

Проверка статуса лицензий

Чтобы узнать количество плавающих и зарегистрированных на пользователя лицензий, запустите утилиту `ptcstatus` (`ptcstatus.bat`). Эта утилита может выполняться в нормальном или подробном (`ptcstatus -v`) режимах. Подробный режим предоставляет дополнительную информацию о лицензиях, такую как номер версии и дата окончания срока действия.

Если необходимо получить более детальную информацию о статусе лицензий и сервера лицензий, то можно выполнить запрос статуса с использованием инструментов сервера лицензий PTC (`lmtools.exe`):

1. Запустите инструменты сервера лицензий PTC с помощью команд **Программы (Programs) ► PTC ► Сервер лицензий PTC (PTC License Server)** в меню **Пуск (Start)**.
2. На вкладке **Служба/Файл лицензий (Service/License File)** выберите пункт **Сервер FLEXlm для PTC (FLEXlm server for PTC)**.
3. Выберите пункт **Выполнить запрос статуса (Perform Status Enquiry)** на вкладке **Статус серверов (Server Status)**. Если служба была правильно настроена, то появится уведомление о статусе, включающее:
 - Имя сервера лицензий.
 - Номер порта, используемый службой лицензий.
 - Используемый файл лицензии.

- Статус сервера и демон поставщика PTC.
 - Количество используемых лицензий и назначенные им рабочие станции. Для заимствованных лицензий отчет вслед за информацией о рабочей станции содержит слово "linger", за которым в скобках следует длина периода заимствования в секундах.
4. Если отчет неверный, то необходимо убедиться, что сервер был правильно сконфигурирован. На вкладке **Службы настройки (Config Services)** выполните следующие действия.
- Щелкните **Сервер FLEXlm для PTC (FLEXlm server for PTC)** в списке **Имя службы (Service Name)**.
 - Подтвердите путь к демону службы лицензирования (lmgrd.exe в папке i486_nt\obj каталога установки FLEXnet Publisher).
 - Подтвердите путь к файлу лицензий (license.dat в папке licensing каталога установки FLEXnet Publisher). Если эта информация неверна, то запустите утилиту ptcsetup, чтобы указать службе лицензий правильный файл лицензий.
 - Подтвердите путь к файлу регистрации событий, который используется службой управления лицензиями PTC. По умолчанию файл имеет имя ptclmgrd.log и находится в папке licensing каталога установки FLEXnet Publisher. Если сервер лицензий ведет несколько служб, то для каждой службы необходимо создать индивидуальный файл журнала регистрации событий.
 - Убедитесь, что выбран параметр **Использовать службы (Use Services)**.
 - Удостоверьтесь, что пути к файлам прописаны полностью и включают имя файла.

Правка файла опций

Имея файл опций, можно приспособить установку под конкретную среду. По умолчанию файл опций содержит две строки:

```
REPORTLOG +"C:\Program Files\FLEXnet Publisher\licensing\ptcreport.log"  
TIMEOUTALL 7200
```

Если приобретена плавающая лицензия PTC Mathcad на 5 рабочих мест, то можно отредактировать файл опций, добавив следующие строки:

```
INCLUDE MATHCAD HOST Eng1  
INCLUDE MATHCAD HOST Eng2  
INCLUDE MATHCAD HOST Eng3  
INCLUDE MATHCAD HOST Eng4  
INCLUDE MATHCAD HOST Eng5
```

MATHCAD отслеживает количество рабочих мест, а Eng1, Eng2... - это конкретные рабочие станции, на которых разрешен запуск PTC Mathcad.

Поддерживаемые ключевые слова FLEXnet Publisher

Демон поставщика, который используется PTC Mathcad, поддерживает полный набор ключевых слов в файле опций FLEXnet Publisher. При управлении лицензиями могут быть полезны следующие ключевые слова:

- **BORROW_LOWWATER**: указывает число лицензий, которые не могут быть заимствованы.
- **DEBUGLOG**: файл регистрации событий, используемый демоном поставщика для хранения информации по отладке.
- **EXCLUDE**: исключение доступа к указанному элементу.
- **EXCLUDE_BORROW**: исключение заимствования лицензии для указанного элемента.
- **EXCLUDEALL**: отключает доступ ко всем элементам, которые обслуживаются демоном поставщика.
- **GROUP**: определяет группу пользователей для работы с любой из опций.
- **HOST_GROUP**: определяет группу хостов для работы с любой из опций.
- **INCLUDE**: разрешает использование указанного элемента, если имеется действующая лицензия.
- **INCLUDE_BORROW**: разрешает заимствование лицензий пользователем.
- **INCLUDEALL**: разрешает пользователю использовать все элементы, обслуживаемые демоном поставщика.
- **MAX**: ограничивает использование конкретного элемента или группы элементов, разграничивая пользователей по приоритету.
- **NOLOG**: отключает запись конкретных параметров в файле журнала отладки.
- **REPORTLOG**: указывает необходимость ведения файла журнала регистрации событий. Этот файл можно прочитать с помощью утилиты `SAMreport` компании Flexera Software.
- **RESERVE**: закрепляет лицензии на конкретный элемент за конкретным пользователем или группой пользователей.
- **TIMEOUTALL**: позволяет серверу восстанавливать неактивные лицензии по истечении указанного количества секунд.

Дополнительные сведения об этих и других ключевых словах можно найти в документации FLEXnet Publisher.

Модификация лицензии, зарегистрированной на пользователя

При покупке лицензии, зарегистрированной на пользователя, лицензионное соглашение ограничивает использование PTC Mathcad определенным количеством рабочих станций. Один из способов сделать это – с помощью ключевого слова **RESERVE**:

```
RESERVE 1 MATHCAD HOST Eng1
```

Эта строка резервирует одну лицензию PTC Mathcad исключительно за рабочей станцией Eng1. Можно создать группу имен пользователей или имен хостов, используя ключевые слова **GROUP** или **HOST_GROUP**.

Лицензирование PTC Mathcad и других приложений

Если вы уже обслуживаете лицензии других приложений с помощью FLEXlm или FLEXnet Publisher для Windows, то лицензиями для всех ваших приложений можно управлять с одного сервера. Установите FLEXnet Publisher. После завершения установки FLEXnet Publisher отображает все лицензии, обслуживаемые сервером. При настройке FLEXnet Publisher для отслеживания PTC Mathcad необходимо удостовериться, что на вкладке **Config Services** выбрана служба лицензий PTC Mathcad.



Совет

Чтобы предотвратить конфликты имен между файлами лицензий PTC Mathcad и файлами лицензии для других приложений, сохраните файлы лицензий PTC Mathcad в подпапку с именем Mathcad в существующей папке лицензий.



Примечание

Не объединяйте лицензии PTC Mathcad с лицензиями других поставщиков программного обеспечения в комбинированный файл лицензий для использования на одном сервере лицензий. Хотя сервер работает с комбинированными файлами лицензий, файлы лицензий компании PTC используют специфический HOSTID поставщика. Этот HOSTID делает лицензионные файлы PTC несовместимыми с файлами лицензий, использующими FLEXnet Publisher HOSTID.

Использование нескольких серверов лицензий

FLEXnet Publisher поддерживает использование нескольких серверов для администрирования лицензий. С PTC Mathcad можно использовать серверы с выравниванием нагрузки или тройственные серверы. Однако при запросе лицензий для использования в многосерверных окружениях необходимо предоставить информацию на этапе настройки сервера.

В случае выравнивания нагрузки лицензии могут быть разнесены по любому количеству серверов сети. Тройственный сервер – это три сервера, расположенные в одной подсети и физически расположенные близко друг к другу. Близкое расположение снижает вероятность задержек сетевого трафика. Серверы должны обмениваться периодическими импульсами друг с другом. Пока служба FLEXnet Publisher запущена на двух серверах, она достигает кворума и управляет лицензиями.

При генерации лицензий – независимо от их типа – необходимо предоставить информацию каждому серверу, который будет вовлечен в управление лицензиями. Кроме того, для выравнивания нагрузки необходимо указать, сколько лицензий закреплено за каждым сервером.

Управление лицензиями в системе с выравниванием нагрузки:

1. Через сайт поддержки клиентов РТС запросите файлы лицензий для каждого сервера. Закрепите за каждым сервером необходимое количество лицензий.
2. Установите FLEXnet Publisher на каждый сервер лицензий. Когда файл лицензий будет запрошен, используйте файл, соответствующий этому серверу.
3. При установке РТС Mathcad в каждом случае установки укажите необходимый сервер лицензий. Если планируется автоматическая установка РТС Mathcad, необходимо создать свою версию файла `SilentInstall.bat` для каждого сервера лицензий.

Вместо этого можно настроить каждую рабочую станцию так, чтобы она в установленном порядке опрашивала каждый сервер до тех пор, пока лицензия РТС Mathcad не будет получена. См. раздел [Настройка рабочих станций на опрос множественных серверов](#).

Управление лицензиями на тройственном сервере:

1. Запросите файл лицензий, следуя инструкциям раздела [Получение 30-дневной полнофункциональной лицензии](#). Предоставьте информацию для каждого из трех серверов и задайте старший сервер.
2. Полученные файлы лицензий необходимо скопировать на соответствующий сервер. Отредактируйте файл лицензии перед установкой каждого из серверов лицензий, указав имена хостов для каждого из партнеров триады. Если этого не сделать, файлы лицензий будут различными у каждого из партнеров и сервер лицензий не запустится.
3. Установите FLEXnet Publisher на каждый сервер триады.
4. В ответ на запрос имени сервера в процессе установки РТС Mathcad (или при правке файла `SilentInstall.bat`) используйте сервер, который был задан как главный на шаге 1.

Настройка рабочих станций на опрос множественных серверов

Настройте рабочие станции на запросы к различным серверам, например если сервер лицензий использует конфигурацию тройного сервера.

На каждой рабочей станции определите список серверов.

1. Нажмите кнопку РТС Mathcad , а затем щелкните **Опции (Options)**. Щелкните вкладку **Лицензирование (Licensing)**.
2. В поле **Список источников (Source list)** укажите список серверов в том порядке, в котором они должны быть опрошены. См. два примера, приведенных ниже.

```
7788@Server1;7788@Server2[; ...]
```

```
7788@Server2;7788@Server1[; ...]
```

Server1 и Server2 - это серверы лицензий, а 7788 - порт, через который сервер управляет лицензиями PTC Mathcad.

Каждая рабочая станция при поиске лицензии ведет опрос серверов в указанном порядке. Если сервер недоступен, рабочая станция опрашивает следующий сервер из списка, пока лицензия не будет найдена или все серверы не будут опрошены. Если список серверов рабочей станции исчерпан, PTC Mathcad использует для получения лицензии значение предопределенной переменной среды LM_LICENSE_FILE.

Если один сервер обслуживает лицензии нескольких приложений, то можно использовать переменную окружения [VENDOR]_LICENSE_FILE вместо переменной окружения LM_LICENSE_FILE. Это позволяет точно указать, какие серверы каждое приложение, которое ссылается на переменную среды [VENDOR]_LICENSE_FILE, должно опросить, вместо того чтобы заставить каждое упомянутое выше приложение опрашивать каждый сервер вне зависимости от того, есть ли у этого сервера подходящая лицензия. Например, если для обслуживания лицензий некоторого приложения необходимо использовать два сервера, но только один из этих серверов будет обслуживать лицензии PTC Mathcad, следует задать две переменные среды:

```
LM_LICENSE_FILE=7788@Server1  
[OTHERAPP]_LICENSE_FILE=27000@Server1;27000@Server2
```

Эта настройка позволит PTC Mathcad не опрашивать Server2 в поисках лицензии, поскольку на сервере Server2 нет лицензий PTC Mathcad.



Совет

При использовании переменной среды [VENDOR]_LICENSE_FILE необходимо иметь в виду, что FLEXnet Publisher проверяет файл LM_LICENSE_FILE перед файлом [VENDOR]_LICENSE_FILE. При использовании обеих переменных файл LM_LICENSE_FILE лишь должен содержать список серверов с лицензиями для всех отслеживаемых приложений. Опрос внешних серверов по списку в файле LM_LICENSE_FILE замедляет запуск PTC Mathcad.

Устранение неисправностей установки FLEXnet Publisher

При установке, настройке и запуске FLEXnet Publisher встречаются следующие проблемы. Если ваша проблема не упомянута, воспользуйтесь базой знаний на сайте поддержки PTC.

Если необходимо направить PTC Mathcad на другой сервер лицензий или файл лицензий, нажмите кнопку PTC Mathcad и выберите **Опции (Options)**. Откройте вкладку **Лицензирование (Licensing)** и щелкните **Обновить лицензию (Update License)**. Введите имя нового сервера лицензий или расположение нового файла лицензии.

Компьютер сервера лицензий выключен или неисправен (-96, 7)

Причины. Скорее всего, имя сервера лицензий или файла было введено с опечаткой либо поврежден раздел реестра, который содержит эту информацию. PTC Mathcad ждет лицензию до истечения времени запроса и возвращает ошибку.

Решение. Введите без ошибок имя сервера лицензий или файла лицензии. Перезапустите PTC Mathcad, не используя переключение лицензий.

Данные не записываются на сервер лицензий (-17, 13)

Причины. Сервер FLEXnet Publisher недоступен.

Решение. Убедитесь, что сервер работает и доступен, отправляя пакеты с рабочей станции, а также убедитесь, что сервер может отправлять пакеты на рабочую станцию. При необходимости проверьте, что имена хостов розданы в сети корректно с помощью утилиты `nslookup.exe`. Убедитесь, что имя сервера правильно указано в файле лицензии, а имена хостов правильно указаны во всех файлах опций. Убедитесь, что номер порта, указанный в файле лицензий (или любой переменной среды), соответствует порту сервера, используемому FLEXnet Publisher.

Нет соединения с сервером лицензий (-15, 570)

Причины. Процесс сервера лицензий (`lmgrd.exe`) остановлен или заблокирован, либо для службы PTC Mathcad используется недействительная лицензия.

Решение. Проверьте на вкладке **Службы настройки (Config Services)** процесс сервера лицензий (определяемый по имени, как указано в шаге 4 в разделе [Использование утилит службы лицензий](#)). Если необходимо, переподключите или перезапустите устройство. Если служба выполняется, убедитесь, что используется файл лицензий, предоставленный PTC.

На сервере может выполняться много процессов сервера лицензий. Объедините все процессы в один процесс сервера лицензий или переместите службу лицензий PTC Mathcad на другой сервер.

Необходимый демон поставщика отсутствует (-97, 121)

Причины. Демон поставщика отсутствует или неправильно расположен, либо были внесены изменения в параметры использования лицензионной загрузчи Cadence в части отслеживания серверов программой PTC Mathcad.

Решение. Убедитесь, что демон поставщика расположен в той же папке `lmgrd.exe`, что и демон FLEXnet Publisher; если это не так, найдите файл на сервере и переместите в эту папку. Если были сделаны изменения лицензионной загрузчи Cadence, необходимо перезагрузить сервер.

Примечание

Эта ошибка также возникает, если демон FLEXnet Publisher не может создать временный каталог (C : \FLEXlm) или файл внутри него.

Неправильный хост (-9)

Причины. Серийный номер в файле однопользовательской лицензии неверен.

Решение. Запросите файл лицензии для замены.

USER/HOST в списке EXCLUDE для элемента (-38, 147)

Причины. Строки комментария в файле опций (ptc.opt) ошибочно воспринимаются как команды.

Решение. Удалите строки комментария.

Пользовательская лицензия не имеет определенных пользователей (-84)

Причины. Файл опций отсутствует, имя хоста в файле опций не указано правильно, либо число пользователей данного элемента превышает число лицензий.

Решение. Подтвердите, что файл опций находится в той же папке, что и файл лицензий, и что имя хоста установлено на отслеживание PTC Mathcad.

Если имеется больше разрешенных пользователей, чем доступно лицензий, то необходимо либо удалить соответствующее количество строк INCLUDE в файле опций, либо связаться с PTC и купить дополнительные лицензии.

Заимствование лицензий

Если обычно вы получаете лицензию от FLEXnet Publisher при запуске PTC Mathcad, но иногда вам требуется использовать PTC Mathcad без сетевого подключения, то лицензию можно заимствовать с сервера и использовать при работе вне сети. Максимальный период заимствования составляет 7 суток.

Примечание

Лицензия может быть заимствована только из программы PTC Mathcad непосредственно.

1. Чтобы заимствовать лицензию, используйте плавающую лицензию FLEXlm для запуска PTC Mathcad.
2. Нажмите кнопку PTC Mathcad , а затем щелкните **Опции (Options)**. Появится диалоговое окно **Опции PTC Mathcad (PTC Mathcad Options)**.
3. Откройте вкладку **Лицензирование (Licensing)** и выберите пункт **Заимствовать (Borrow)**.

Заимствованные лицензии из доступного набора проверяются до момента истечения срока их действия вне зависимости от того, запускается или не запускается PTC Mathcad на рабочей станции, использующей заимствованные лицензии. Если пул содержит 25 плавающих лицензий и одна из них заимствована, то рабочие места сети смогут использовать только оставшиеся 24 лицензии до тех пор, пока заимствованная лицензия не будет возвращена.



Примечание

Заимствование лицензии, зарегистрированной на пользователя, также снижает общее количество лицензий. Однако, так как лицензия уже закреплена за рабочей станцией, это не уменьшает количество лицензий, доступных другим пользователям.

PTC Mathcad автоматически выбирает максимальный период заимствования. Чтобы заимствовать лицензию на более короткий срок, выберите другую дату возврата. Щелкните **ОК**, чтобы заимствовать лицензию.

В статусном отчете заимствованные лицензии отмечены текстом (linger: xxxxxx) с добавлением цифр, где 6-значное число xxxxxx означает длительность периода заимствования в секундах. Чтобы создать отчет о состоянии, прочтите раздел [Использование утилит службы лицензий](#).

Перенос файла лицензии на другой сервер или рабочую станцию.

Чтобы перенести файл лицензии на другой компьютер, необходимо открепить действующую лицензию, а затем запросить лицензионный файл для нового компьютера. Для этого используйте опцию **Изменить конфигурацию лицензий ПО (Reconfigure Software Licenses)**, доступную на веб-сайте технической поддержки PTC по адресу <https://www.ptc.com/appserver/lm/rsl/reconfig.jsp>.

Установка и конфигурирование PTC Diagnostic Tools

Обзор	48
Установка PTC Diagnostic Tools	48
Конфигурирование PTC Diagnostic Tools	48
Использование PTC Diagnostic Tools	50
Удаление PTC Diagnostic Tools	50

В этой главе содержится информация об утилите PTC Diagnostic Tools.

Обзор

Утилита PTC Diagnostic Tools собирает информацию и отправляет отчеты в PTC о работе и использовании PTC Mathcad. Она также сообщает информацию о системе пользователя. Эта утилита помогает компании PTC улучшать качество ее программных продуктов.

Установка PTC Diagnostic Tools

Утилита PTC Diagnostic Tools устанавливается по умолчанию при установке PTC Mathcad. Отчетность по диагностике PTC Mathcad активируется по умолчанию. Снимите флажок внизу экрана **Выбор приложения (Application Selection)**, чтобы деактивировать процесс. Со всеми приложениями PTC, для которых активированы отчеты по диагностике, можно использовать одну установку PTC Diagnostic Tools.



Примечание

При использовании приложения PTC Mathcad с 30-дневной полнофункциональной лицензией или при использовании PTC Mathcad Express без лицензии создание отчетов включено по умолчанию и отключить его невозможно. При покупке лицензии можно отключить отчетность PTC Diagnostic Tools в диалоговом окне **Опции (Options)**.

Конфигурирование PTC Diagnostic Tools

После установки утилиты PTC Diagnostic Tools ее можно сконфигурировать в соответствии с требованиями вашей компании. Чтобы открыть диалоговое окно **PTC Diagnostic Tools**, перейдите к месту установки или используйте ранее созданный ярлык.

На вкладках вышеупомянутого диалогового окна отображаются конфигурируемые настройки.

Настройки


Эта вкладка неприменима для PTC Mathcad.

Фильтры данных

Эта вкладка неприменима для PTC Mathcad.

Ожидающие отправки данные

На вкладке **Ожидающие отправки данные (Pending Data)** можно просмотреть собранные данные о продукте и системе в разделах **Информация о системе (System Information)** и **Mathcad_Prime**.




Нажмите соответствующую кнопку, чтобы выполнить одно из следующих действий.

- **Отправить сейчас (Send Now)** - для активной вкладки приложения выполняется отправка данных о продукте и системе в базу данных. Например, если активна вкладка **PTC Mathcad Prime**, в базу данных отправляется информация о продукте и системе для PTC Mathcad.
- **Отправить по электронной почте (Send via e-mail)** - для активной вкладки приложения позволяет отправить отчет в формате HTML назначенному инженеру службы технической поддержки PTC. Например, если активна вкладка **PTC Mathcad Prime**, можно отправить отчет для PTC Mathcad инженеру службы технической поддержки PTC или на адрес электронной почты пользователя.

Последняя отправка

На вкладке **Последняя отправка (Last Sent)** можно просмотреть последние собранные и переданные в PTC сведения о продукте и системе.



Щелкните **Отправить по электронной почте (Send via e-mail)**, чтобы отправить обобщенный отчет в формате ASCII. Отчет отправляется в виде вложения в сообщение эл. почты определенному инженеру группы технической поддержки PTC или на ваш адрес эл. почты.

Использование PTC Diagnostic Tools

PTC Diagnostic Tools автоматически собирает информацию о приложении и системе и передает ее в PTC. Для большинства приложений PTC передача информации осуществляется в соответствии с настройками фильтра на вкладке **Фильтры данных (Data Filters)** и настройками частоты на вкладке **Настройки (Preferences)**. Для PTC Mathcad передача информации выполняется на основе предопределенных фильтров при каждом закрытии PTC Mathcad. В каждой сессии PTC Diagnostic Tools проверяет наличие новых данных перед передачей. Информация автоматически шифруется и передается с использованием методики SSL.

Пользователь может открыть диалоговое окно **PTC Diagnostic Tools** и просмотреть ожидающие отправки в PTC данные на вкладке **Ожидающие отправки данные (Pending Data)**. Можно нажать кнопку **Отправить по электронной почте (Send via e-mail)**, чтобы отправить отчет в формате HTML, содержащий информацию о приложении PTC Mathcad и о системе, назначенному инженеру службы технической поддержки PTC и на адрес электронной почты пользователя. И пользователь, и служба технической поддержки PTC могут затем просматривать эти данные одновременно.

Удаление PTC Diagnostic Tools

PTC Diagnostic Tools можно удалить независимо от PTC Mathcad с помощью следующих действий.

1. Щелкните **Пуск (Start) ► Панель управления (Control Panel) ► Программы и компоненты (Programs and Features)**. Появится экран **Удаление или изменение программы (Uninstall or change a program)**.
2. В списке приложений щелкните **PTC Diagnostic Tools**.
3. Щелкните **Удалить**. Появится диалоговое окно подтверждения.
4. Щелкните **Да (Yes)**, чтобы удалить PTC Diagnostic Tools.



Установка PTC Mathcad в автоматическом режиме

Автоматическая установка - рекомендации и преимущества	52
Рабочий процесс автоматической установки.....	52
Синтаксис команды автоматической установки	53
Расположение XML-файлов	54
Правка XML-файлов	54
Правка узла PROPERTY	55
Правка узла SHORTCUT	55
Правка узла LANGUAGE	56
Правка узла PLATFORM	56
Правка узла PACKAGE	57
Правка узлов CDSECTION.....	57
Правка узла LICENSEPATHFORM.....	58
Установка PTC Diagnostic Tools в автоматическом режиме	59

Данное приложение для системных администраторов содержит информацию об установке PTC Mathcad в автоматическом режиме.

Автоматическая установка - рекомендации и преимущества

Приложение PTC Mathcad, первоначально установленное с помощью мастера установки продуктов PTC, можно переустановить в последующих сессиях установки в автоматическом режиме (без графического режима и интерактивных сообщений). В процессе автоматической установки с помощью аргументов командной строки используется XML-файл с соответствующими конкретному приложению параметрами конфигурации. Чтобы выполнить автоматическую установку, укажите в командной строке путь к соответствующему XML-файлу как аргумент при запуске команды `setup.exe` из корневой папки DVD. Дополнительные сведения см. в разделе [Синтаксис команды автоматической установки](#).

При автоматической установке следует помнить о следующих моментах.

- При первой установке приложения PTC Mathcad мастер необходимо запускать только с DVD.
- В автоматическом режиме невозможно создать и загрузить лицензию или установить сервер лицензий PTC. В автоматическом режиме программа установки не может подключиться к сайту PTC.com. Однако, выполнив правку XML-файла, можно указать расположение файла лицензий, определить сервер и номер порта или определить список источников для тройной лицензии. Дополнительные сведения см. в разделе [Правка узла LICENSEPATHFORM](#).
- При автоматической установке невозможно скопировать существующую установку.

Некоторые преимущества автоматической установки приведены далее.

- Можно эффективно выполнить массовое развертывание приложений PTC Mathcad на крупном предприятии.
- Все параметры конфигурации для установки приложения PTC Mathcad, например расположение установки, список источников тройной лицензии и команды запуска, можно получить из XML-файла.

Рабочий процесс автоматической установки

Системный администратор может выполнить описанный ниже рабочий процесс, чтобы осуществить автоматическую установку PTC Mathcad в сетевом расположении или на клиентском компьютере.

1. Выполните типичную установку продукта с конфигурацией, которую требуется использовать для последующих установок.
 - a. Откройте командную оболочку и выполните команду `setup.exe` из корневого каталога DVD. Запустится мастер установки продуктов PTC.

- b. На экране приветствия выберите **Установить новое ПО (Install new software)**.

 Примечание

- Загрузка файла лицензий или установка сервера лицензий PTC должны выполняться в другом сеансе установки.
 - Источник лицензий не проверяется в процессе автоматической установки. Следовательно, необходимо обеспечить точность списка источников лицензий, который настроен в командах (файлы .psf) для запуска приложения PTC Mathcad.
-

- c. Выберите **Я принимаю лицензионное соглашение (I accept the license agreement)** и нажмите кнопку **Далее (Next)**.
- d. Выберите приложения для установки, настройте установку и определите любые другие параметры, относящиеся к сайту.
- e. Нажмите кнопку **Установить (Install)**, чтобы начать установку.
- f. Нажмите кнопку **Готово (Finish)**, чтобы закрыть мастер.

XML-файл для <PTC Mathcad installation directory>\PTC Mathcad Prime 4.0\bin\pim\xml сохраняется с расширением PTC Mathcad в папке .p.xml.

2. Скопируйте XML-файл во временное расположение на диске, например D:\temp\ptc, и измените его при необходимости. Информацию о правке различных узлов XML-файла см. в разделе [Правка XML-файлов](#).
3. Выполните автоматическую установку PTC Mathcad с помощью команды, синтаксис которой описан в следующем разделе.

Синтаксис команды автоматической установки

Для выполнения автоматической установки PTC Mathcad откройте командную оболочку и выполните команду `setup.exe` из корневого каталога DVD следующим образом:

```
<dvd>:\setup.exe -xml "<path to the .xml file stored in a temporary location>"
```

Здесь dvd - буква диска DVD или расположение загруженного образа DVD.

Далее приведены аргументы, которые можно использовать с командой `setup.exe` при автоматической установке.

Синтаксис команды	Описание
<code>setup.exe <без аргументов></code>	Запускает программу установки в интерактивном режиме
<code>setup.exe —help</code>	Показывает все аргументы, которые

Синтаксис команды	Описание
	можно использовать с программой установки
<code>setup.exe —v</code>	Показывает версию программы установки
<code>setup.exe —xml <file1> —xml <file2>....</code>	Выполняет автоматическую установку согласно директивам из указанных XML-файлов
<code>setup.exe —xml <file1> [-destination <directory>]</code>	[Дополнительно] Переопределяет назначение, указанное в XML-файле
<code>setup.exe —xml <file1> [-licensesource <string>]</code>	[Дополнительно] Переопределяет источник лицензий, указанный в XML-файле
<code>setup.exe —xml <file1> [-translate_lp_path_space <character>]</code>	[Дополнительно] Заменяет символы пробела в пути установки, который указан в XML-файле

Рассмотрим пример выполнения автоматической установки PTC Mathcad. Откройте командную оболочку и введите следующую команду:

`E:\setup.exe -xml "D:\temp\ptc\mathcad.p.xml"`

- E - буква диска
- D:\temp\ptc\mathcad.p.xml - расположение файла mathcad.p.xml

Расположение XML-файлов

В случае успешной установки будет создан XML-файл для PTC Mathcad. Формат файла: mathcad.p.xml. Расположение файла: <PTC Mathcad installation directory>\PTC Mathcad Prime 4.0\bin\pim\xml.

Правка XML-файлов

XML-файл, сохраненный в папке <PTC Mathcad installation directory>\PTC Mathcad Prime 4.0\bin\pim\xml, можно править и настраивать, указывая в нем параметры, требуемые для дальнейших установок. Для этого скопируйте XML-файл во временное расположение и измените в нем узлы с помощью текстового редактора или редактора XML. В следующих разделах приведено описание различных узлов в XML-файле, которые можно править.

Примечание

PTC рекомендует не править XML-файлы, если в этом нет конкретной необходимости.

Правка узла PROPERTY

Можно править следующие атрибуты имен узла PROPERTY.

INSTALLBASE

Используйте атрибут имени INSTALLBASE для изменения корневого пути, который используется для установки PTC Mathcad в текущей сессии. В качестве значения по умолчанию обычно используется папка PTC, находящаяся в папке Program Files.

- Перед правкой атрибута имени INSTALLBASE узел PROPERTY имеет следующий вид:

```
<PROPERTY name="[INSTALLBASE]">"F:\Program Files\PTC"</PROPERTY>
```

- После правки атрибута имени INSTALLBASE узел PROPERTY имеет следующий вид:

```
<PROPERTY name="[INSTALLBASE]">"[PROGRAMFILES]\PTC"</PROPERTY>
```

Переменная [PROGRAMFILES] в приведенном выше примере представляет расположение программы по умолчанию на локальном компьютере. Эту переменную можно использовать вместо абсолютного пути F:\Program Files для создания расположения программы по умолчанию, доступного на всех компьютерах. Для 32-разрядного приложения, работающего на 64-разрядном компьютере, можно также использовать переменную [PROGRAMFILESx86], как показано в следующем примере:

```
<PROPERTY name="[INSTALLBASE]">"[PROGRAMFILESx86]\PTC"</PROPERTY>
```

Переменная [PROGRAMFILESx86] представляет расположение программы по умолчанию для 32-разрядного приложения на 64-разрядном компьютере.

LP

Атрибут имени LP обозначает путь загрузки к папке установленного приложения PTC Mathcad. Этот путь при необходимости можно править. Например, можно использовать атрибут имени LP для удаления символов пробела. Перед правкой атрибута имени LP узел PROPERTY имеет следующий вид:

```
<PROPERTY name="[LP]">[INSTALLBASE]/PTC Mathcad/PTC Mathcad Prime 4.0</PROPERTY>
```

После правки атрибута имени LP узел PROPERTY имеет тот же самый вид:

```
<PROPERTY name="[LP]">[INSTALLBASE]/PTC Mathcad/PTC Mathcad Prime 4.0</PROPERTY>
```

Дополнительные сведения см. в разделе [Синтаксис команды автоматической установки](#).

Правка узла SHORTCUT

Узел SHORTCUT представляет определения ярлыков, связанных с определенными узлами пакета. Узел SHORTCUT обрабатывается с целью создания ярлыков для устанавливаемого пакета. В узле SHORTCUT

необходимо править только атрибут `create` для каждого из подчиненных узлов: `PROGRAMSMENU`, `STARTMENU`, `DESKTOP` и `QUICKLAUNCH`. Значение `Y`, заданное для атрибута `create`, создает ярлыки.

Пример узла `SHORTCUT` в XML-файле, который создает ярлык в меню "Пуск", на рабочем столе и ярлыки быстрого запуска, приведен ниже:

```
<SHORTCUT allusers="Y" id="prime_shortcut" showenvironment="N">
<NAME>PTC Mathcad Prime 4.0</NAME>
<STARTMENU create="Y"/>
<DESKTOP create="Y"/>
<QUICKLAUNCH create="Y"/>
</SHORTCUT>
```

Правка узла LANGUAGE



Примечание

Правка узлов `LANGUAGE`, `PLATFORM` и `PACKAGE` не является тривиальной задачей. Для правки этих узлов необходимо вручную изменить атрибуты `CDSECTION`. Вместо этого компания PTC рекомендует выполнить графическую установку на основе шаблона с выбором необходимого языка, платформы и настроек пакета.

Узел `LANGUAGE` представляет языки, поддерживаемые на носителе DVD для установки справочного центра PTC Mathcad. Для каждого из поддерживаемых языков в XML-файле создаются отдельные узлы `LANGUAGE`. Можно править следующие атрибуты узла `LANGUAGE`.

Атрибут	Значение
<code>install</code>	Задайте для этого атрибута значение <code>Y</code> или <code>N</code> в зависимости от того, требуется ли установка справочного центра PTC Mathcad на данном языке. Если для атрибута <code>required</code> задано значение <code>Y</code> , не изменяйте атрибут <code>install</code> .

Далее показан пример узла `LANGUAGE` в XML-файле:

```
<LANGUAGE install="Y" installed="N" name="usascii"
required="Y">English</LANGUAGE>
<LANGUAGE install="N" installed="N" name="japanese">Japanese</LANGUAGE>
```

Правка узла PLATFORM

Узел `PLATFORM` представляет операционные системы, поддерживаемые носителем DVD для установки PTC Mathcad. Для каждой из поддерживаемых операционных систем в XML-файле создаются отдельные узлы `PLATFORM`. Можно править следующие атрибуты узла `PLATFORM`.

Атрибут	Значение
install	Задайте для этого атрибута значение Y или N в зависимости от того, требуется ли установка приложения PTC Mathcad в данной операционной системе. Хотя бы для одной записи платформы атрибут install должен иметь значение Y.

Далее показан пример узла PLATFORM в XML-файле:

```
<PLATFORM install="N" installed="N" name="i486_nt">Windows 32 bit</PLATFORM>
<PLATFORM install="Y" installed="N" name="x86e_win64">Windows 64 bit</PLATFORM>
```

Правка узла PACKAGE

Узлы PACKAGE в XML-файле представляют необходимые и дополнительные пакеты, которые выбираются для приложения PTC Mathcad в диалоговом окне **Настроить (Customize)** мастера. В XML-файле может присутствовать несколько узлов PACKAGE. Можно править следующие атрибуты узла PACKAGE.

Атрибут	Значение
install	В случае каждого узла PACKAGE задайте для этого атрибута значение Y или N в зависимости от того, требуется ли установка данного пакета с приложением PTC Mathcad.

Далее показан пример узла PACKAGE в XML-файле:

```
<PACKAGE hidden="N" install="Y" label="Prime 4.0" name="prime_base"
parent="" required="Y">
<MSI_NAME>prime_msi</MSI_NAME>
<FEATURE>PRIME_HELP</FEATURE>
</PACKAGE>
```

Правка узлов CDSECTION

Править узел CDSECTION необходимо только в случае, если требуется правка узлов LANGUAGE, PLATFORM или PACKAGE. Проверьте следующие атрибуты, прежде чем править узлы CDSECTION.

- Для каждого узла LANGUAGE найдите узлы CDSECTION с атрибутом языка, соответствующим данному языку.
- Затем найдите узлы CDSECTION с атрибутом платформы, соответствующим данной операционной системе.
- И наконец, найдите узлы CDSECTION с атрибутом имени, соответствующим пакету, который необходимо установить с приложением PTC Mathcad.

Если все атрибуты для вышеупомянутых узлов нужно рассмотреть для установки, задайте для атрибута install узла CDSECTION значение Y. В противном случае задайте для атрибута значение N.

Далее показан пример узла CDSECTION в XML-файле:

```
<CDSECTION install="N" language="german" name="PRIME_HELP" size="43455884">
ptc0.cab</CDSECTION>
```

Правка узла LICENSEPATHFORM

Узлы LICENSEPATHFORM в XML-файле представляют возможные типы лицензий PTC Mathcad, которые можно установить во время автоматической установки. Для установки лицензии удалите метки комментария вокруг соответствующего типа лицензии и измените его значение.

Чтобы установить лицензии в автоматической установке, выберите узел, в котором нужно удалить комментарии, в соответствии с требуемым типом лицензии:

- Для установки плавающих лицензий на основе сервера удалите комментарии из следующего узла и измените его.

```
<!-- Example for silent install with server based install
<MSIARGUMENT>LICENSEPATHFORM="ServerAndPort" LICENSEPATH="7788@localhost"
</MSIARGUMENT>
-->
```

Пример узла LICENSEPATHFORM, который определяет сервер и номер порта в XML-файле, приведен ниже:

```
<MSIARGUMENT>LICENSEPATHFORM="ServerAndPort" LICENSEPATH="7788@localhost"
</MSIARGUMENT>
```

- Для установки локальных лицензий удалите комментарии из следующего узла и измените его:

```
<!-- Example for silent install with locked license file
<MSIARGUMENT>LICENSEPATHFORM="FilePath"
LICENSEPATH="c:\temp\ptc licensing\license.dat"</MSIARGUMENT>
-->
```

Пример узла LICENSEPATHFORM, который определяет расположение файла лицензий в XML-файле, приведен ниже:

```
<MSIARGUMENT>LICENSEPATHFORM="FilePath"
LICENSEPATH="d:\temp\mathcad_licensing\license.dat"</MSIARGUMENT>
```

В данном примере выполнена правка атрибута LICENSEPATH.

- Для определения списка источников тройной лицензии удалите комментарии из следующего узла и измените его:

```
<!-- Example for silent install with triad license sources
<MSIARGUMENT>LICENSEPATHFORM="SourceList"
LICENSEPATH="7788@localhost;7788@host2;7788@host3"</MSIARGUMENT>
-->
```

Пример узла LICENSEPATHFORM, содержащего список источников тройной лицензии в XML-файле, приведен ниже:

```
<MSIARGUMENT>LICENSEPATHFORM="SourceList"
LICENSEPATH="7790@localhost;7790@host2;7790@host3"</MSIARGUMENT>
```

В данном примере выполнялась правка номеров портов.

Установка PTC Diagnostic Tools в автоматическом режиме

Чтобы установить PTC Diagnostic Tools в автоматическом режиме, необходимо скопировать файл `qualityagent.xml`, находящийся в `<mathcad_dvd>\pim\xml\`, на свой компьютер. Измените значение атрибута `"install="` записи MSI на `"Y"`, а затем выполните автоматическую установку с командной строки.